



集团账号 产品文档





文档目录

- 产品简介
 - 产品简介
- 操作指南
 - 集团账号



产品简介

产品简介

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

集团账号管理是多账号管理服务。您可以用该服务创建集团组织，并通过在运营端创建的方式将您及您子公司的云账号统一加入到组织中进行管理。您可根据实际需求为指定子账号设置组织成员的资源管理权限。



操作指南

集团账号

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

新建集团组织

需联系运营端管理员协助帮忙创建集团组织以及在组织里添加成员

查看集团账号基本信息

管理成员登录到【租户端】之后，可查看集团账号的基本信息

集团账号管理

基本信息

部门管理

基本信息

集团账号管理信息

集团组织名称	org-test
集团组织ID	6
集团组织管理账号名称	j
集团组织管理账号ID	100004603416
集团组织创建时间	2023-02-16 15:43:57

部门管理

新建部门

管理账号登录到租户端之后，可在【集团账号管理】-【部门管理】下，新建部门。



集团账号管理

基本信息

部门管理

部门管理

新建

删除

Root

部门1

部门2

Root

基本信息

部门ID36

部门名称Root

成员列表

移入移出

新建部门时，需选择部门归属，目前最多支持新建5级架构(从Root节点开始算)

集团账号管理

基本信息

部门管理

部门管理

新建

删除

Root

部门1

部门2

Root

基本信息

部门ID36

部门名称Root

成员列表

移入移出

创建部门

部门归属于请选择部门

部门名称请输入部门名称


确定取消

可编辑已存在的部门的名称




移入/移出成员

在运营端新建的成员默认都归属到Root节点下，管理成员可在可在【集团账号管理】-【部门管理】下，将成员从一个部门移入到另一个部门




移入成员

选中左侧的某个部门1，再点击移入，可选择将其他部门的指定成员移入到部门1里



移出成员

在成员列表里选中成员，点击移出，可将选中的成员移出到指定部门下



管理授权



管理成员登录到租户端之后，可授权指定的子用户user01访问指定的成员租户member1，授权之后，子用户user01登录到控制台时，可以管理员身份去访问成员租户member1的控制台

集团账号管理

部门管理

新建删除

Root

部门1

部门2

Root

基本信息

部门ID36

部门名称Root

成员列表

移入移出

成员ID/名称	创建时间	操作
100004610184/member1	2023-03-29 11:49:11	登录账号管理授权

集团账号管理

部门管理

新建删除

Root

部门1

部门2

Root

管理授权

子账号可以通过被授予的角色身份，快速登录到成员账号控制台。

添加授权

成员账号名称member1(100004610184)

授权角色账号管理员

授权子账号(0)


添加子账号授权

子账号ID	授权身份名称	操作
暂无数据		

共 0 条20 条 / 页1 / 1 页


版权所有：尚航云_V1

第8 页 共10页



切换登录到租户成员控制台

以子用户user01登录到控制台之后，在【集团账号】-【部门管理】-【成员列表】的操作列点登录账号，则可以切换登录到成员租户member1的控制台里，切换成功之后，user01可以管理员身份访问member1下的所有资源





集团账号管理

基本信息

部门管理

部门管理

新建

删除

Root

部门1

部门2

Root

基本信息

部门ID36

部门名称Root

成员列表

移入

移出

成员ID/名称

100004610184

100004609945/org-jennieqian1

Root

基本信息

部门ID36

部门名称Root

成员列表

移入

移出

成员ID/名称

100004610184

100004609945/org-jennieqian1

登录账号

成员账号名称

member1(100004610184)

授权身份

授权身份

操作

账号管理员

登录成员账号